BAB V

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

9.1 Instalasi Router Mikrotik (Mikrotik Router OS)

Pada tahap ini dilakukan proses instalasi sistem operasi *Mikrotik* (*Mikrotik Router OS*) pada komputer yang akan dijadikan komputer router. Untuk menginstall sistem operasi *mikrotik*, harus disiapkan komputer yang kompatibel atau didukung oleh *Mikrotik Router OS* dan satu *CD Master Mikrotik Router OS*, kemudian *CD master* tersebut dimasukkan ke dalam *CD Room* Komputer yang siap dijadikan komputer router dan komputer di*setting* untuk melakukan *booting* awal menggunakan *CD Room*. Jika komputer berhasil melakukan *booting* awal melalui *CD Room*, maka *CD Master Mikrotik Router OS* akan terbaca dan pada layar monitor akan menampilkan gambar seperti di bawah ini.

```
ISOLINUX 2.08 2003-12-12 Copyright (C) 1994-2003 H. Peter Anvin
Loading linux.....
Loading initrd.rgz......
Ready.
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.
-
```

Gambar 5.1. Tampilan awal setelah *booting* dari *CD Master Mikrotik Router OS*

Setelah komputer membaca *CD Master Mikrotik Router OS*, akan ditampilkan daftar paket-paket yang disediakan sistem operasi *mikrotik* untuk diinstal, daftar paket-paket tersebut bisa dilihat seperti gambar 5.2. Dalam hal ini paket-paket tersebut bisa dipilih semua untuk diinstal atau dipilih satu persatu sesuai kebutuhan yang akan diinstal.

Welcome	to MikroTik Router Sof	tware installation
Move around menu using ' Select all with 'a', min cancel and reboot.	p'and 'n' or arrow ke imum with 'm'. Press '	ys, select with 'spacebar'. i' to install locally or 'q' to
[X] system	[X] ipv6	[X] routerboard
[X] ppp	[X] isdn	[X] routing
[X] dhep	[X] kvm	[X] security
[X] advanced-tools	[X] lcd	[X] ups
[X] calea	[X] mpls	[X] user-manager
[X] gps	[X] multicast	[X] wireless
[X] hotspot	[X] ntp	
systeм (depends on nothi	ng):	
Main package with basic	services and drivers	

Gambar 5.2. Daftar Paket Instalasi pada *Mikrotik*

Setelah paket-paket yang akan diinstal dipilih, untuk memulai proses instalasi *Mikrotik Router OS* harus menekan tombol i pada *keyboard*, kemudian akan muncul pertanyaan sebagai berikut:

Do you want to keep old configuration? [y/n]

Maksud dari pertanyaan di atas adalah jika dalam *harddisk* komputer yang digunakan sudah terinstal *Mikrotik* sebelumnya, maka kita dapat menggunakan konfigurasi yang telah dibuat pada *Mikrotik* tersebut dengan mengetikkan "y". Namun, jika baru menggunakan *Mikrotik*, maka dapat mengetikkan "n".

Setelah itu, akan ada peringatan, bahwa dengan menginstal *Mikrotik*, maka semua data di *harddisk* akan dihapus.

Warning: all data on the disk will be erased!

Continue? [y/n]

Jika sudah yakin untuk menginstal Mikrotik, tekan "y".

lo you want to keep old configuration? [y∕n]:y
Warning: all data on the disk will be erased!
Continue? [y/n]:y
WARNING: couldn't keep config - current license does not allow that Creating partition
Gambar 5.3. Konfirmasi dan peringatan penghapusan semua data di

harddisk

Setelah mengetikkan "y", proses instalasi akan dimulai. Pada instalasi *Mikrotik* tidak perlu membuat partisi *harddisk*, karena secara otomatis akan membuat partisi sendiri.

installed system-5.20
installed wireless-5.20
installed user-manager-5.20
installed ups-5.20
installed security-5.20
installed routing-5.20
installed routerboard-5.20
installed ntn=5.20
installed multicast-5.20
installed mils-5.20
installed Icd-5.20
installed kym=5.20
installed isdn=5.20
installed inv6-5.20
installed hotsnot-5, 20
installed gns-5 20
installed calea-5.20
installed advanced-tools-5.20
installed dicu-5 20
installed nnp-5 20
Software installed.
Press ENTER to rehoot

Gambar 5.4. Proses Instalasi Mikrotik Router OS

Setelah proses instalasi selesai, maka sistem akan menampilkan perintah untuk me-*restart* sistem sebagai tanda bahwa proses instalasi *mikrotik* selesai. Untuk melakukan proses *restart* sistem, tekan tombol *enter* pada *keyboard*. Setelah menekan tombol *enter*, *CD* instalasi *Mikrotik Router OS* harus dikeluarkan, agar proses instalasi tidak berulang.

Setelah *PC booting* kembali, akan ada pertanyaan untuk melakukan *check-disk*, untuk melanjutkan proses *booting* diharuskan menekan tombol "y" jika akan melakukan *check-disk* atau "n" jika tidak.



Gambar 5.5. Tampilan check-disk setelah sistem restart

Selanjutnya akan ditampilkan *Mikrotik Login* sebagai tampilan awal dari *Router Mikrotik*. Untuk *login* ke dalam *Router Mikrotik*, gunakan *username: admin* dengan tidak memasukkan *password* (*no password*).



Gambar 5.6. Tampilan Awal dan Login Router Mikrotik

9.2 Konfigurasi Mikrotik Menjadi Gateway

Setelah proses instalasi *router mikrotik*, tahap selanjutnya adalah mengkonfigurasi *router mikrotik* menjadi komputer *gateway* bagi komputer *client* di dalam jaringan TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah. Untuk melakukan konfigurasi, kita diharuskan *login* ke dalam sistem *Router Mikrotik* dengan menggunakan *username admin*, sedangkan untuk *password* untuk sementara masih kosong dikarenakan *mikrotik* yang baru diinstall belum dikonfigurasi untuk pembuatan *password* sehingga masih dalam kondisi *default*.

Jika *admin* berhasil melakukan *login* ke dalam sistem, maka akan ditampilkan halaman administrator *mikrotik*. Halaman administrator inilah yang berfungsi untuk melakukan berbagai konfigurasi.

ммм	ммм	ккк			TTTTTTTTTT		ккк
MMMM N	1MMM	ККК			TTTTTTTTTTT		ККК
MMM MMMM	MMM III	KKK KKK	RRRRRR	000000	ТТТ	ΙΙΙ	KKK KKK
MMM MM	MMM III	кккк	RRR RRR	000 000	ТТТ	III	ккккк
MMM	MMM III	ккк ккк	RRRRRR	000 000	ТТТ	III	KKK KKK
MMM	MMM III	KKK KKK	RRR RRR	000000	TTT	III	KKK KKK
MikroTik ROUTER HAS	RouterOS NO SOFTW	5.20 (c) 1 NRE KEY	999-2012	http	∶∕∕www.mikro1	tik.co	⊃m∕
You have 23 and to ente See www.mi}	3h49m to c er the ke <u>u</u> crotik.com	configure t J by pastin N/key for m	he router g it in a ore detail:	to be remo Telnet win s.	otely accessi ndow or in Wi	ible, inbox	
Current ins Please pres	stallation s "Enter"	n "software ' to contin	ID": W5EY ue!	-LHT9			
[admin@Mikr	oTikl ≻	_					

Gambar 5.7. Halaman Administrator Mikrotik

9.2.1 Konfigurasi Identitas Sistem

Mikrotik yang baru diinstal masih menggunakan identitas *default* [*admin@Mikrotik*], identitas ini bisa digantikan dengan identitas pribadi ataupun instansi/perusahaan. Untuk mengubah identitas sistem *mikrotik* dari *default* menjadi identitas yang diinginkan harus dilakukan konfigurasi identitas sistem *mikrotik*.

a. Konfigurasi Nama Sistem

Identitas *default* sistem *mikrotik* adalah [*admin@Mikrotik*], disini identitas tersebut akan diubah menjadi [*admin@JayaKejora*]. Berikut perintah untuk menggantikan identitas *default mikrotik* sehingga menjadi [*admin@JayaKejora*].

[admin@Mikrotik] >system identity set name=JayaKejora [admin@JayaKejora] >



Gambar 5.8. Konfigurasi Nama Sistem

b. Konfigurasi Password

Mikrotik yang baru diinstal memiliki default password dalam kondisi kosong atau no password. Untuk keamanan dan untuk

membatasi hak akses ke dalam sistem, maka harus diberikan *password* agar tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem. Untuk memberikan *password* pada sistem *mikrotik*, harus dilakukan konfigurasi.

Berikut perintah untuk membuat *password* pada sistem *router Mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

[admin@JayaKejora] >password old password: new password: ***** retype new password: ***** [admin@JayaKejora] >

[admin@JayaKejora] > password old-password: new-password:	
confirm-new-password:	
[admin@JayaKe.jora] > _	

Gambar 5.9. Konfigurasi Password

9.2.2 Konfigurasi IP Address Router

Konfigurasi *IP Address* harus dilakukan dengan tujuan supaya *router mikrotik* yang baru dibuat bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai gateway bagi komputer client yang terhubung di dalam jaringan. Sehingga client terkoneksi dengan *internet* melalui *router mikrotik*. Berikut tahap konfigurasi *IP Address* pada sistem *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

a. Konfigurasi Interface

Konfigurasi *interface* harus dilakukan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menampilkan daftar *interface* yang terpasang pada *router mikrotik*, agar dapat dilihat nama dan *type interface* pada *router*, sehingga nantinya memberikan kemudahan dalam konfigurasi *IP Address*. Berikut perintah untuk menampilkan daftar *interface* yang terpasang pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

[admin@JayaKejora] > interface print

Fungsi dari perintah *interface print* adalah untuk menampilkan daftar *interface* yang terpasang pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah. Setelah perintah tersebut diketikkan dan di *enter*, akan muncul daftar *interface* yang ada pada komputer *router*. Daftar *interface* inilah yang akan kita konfigurasikan.

Flags: D – dynamic, X – disabled, R – running, S - slave

#		NAME	TYPEMTU L2MTU	MAX-L2MTU
0	R	ether1	ether 1500 1600	1600
1	R	ether2	ether 1500 1600	1600

[admin@JayaKejora]>



Gambar 5.10. Daftar Interface Sebelum Konfigurasi

Setelah mengetikkan perintah *interface print*, maka akan ditampilkan daftar *interface* yang terpasang pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah ada dua yaitu *ether1* dan *ether2*, Untuk memudahkan konfigurasi *IP Address*, maka kita dapat memberi nama pada *interface* tersebut, misalnya *Internet* untuk *interface* yang mengarah ke *ISP (internet)* yang dihubungkan dengan kabel menuju modem *ADSL speedy*, kemudian *LAN* untuk *interface* yang mengarah ke jaringan lokal yang dihubungkan dengan kabel menuju *switch hub Local Area Network (LAN)*. Berikut perintah untuk mengubah nama kedua *interface* pada *router* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

[admin@JayaKejora] >interface ethernet set ether1 name=Internet [admin@JayaKejora] >interface ethernet set ether1 name=LAN



Dengan mengetikkan perintah *interface ethernet set ether1* name=Internet maka interface ether1 sudah berubah nama menjadi Internet. Sedangkan interface ethernet set ether1 name=LAN untuk mengubah nama ether2 menjadi LAN.

Untuk menampilkan kembali daftar *interface* yang sudah dikonfigurasi, dengan mengetikkan *"interface print"* sehingga bisa dilihat hasil konfigurasi yang sudah dilakukan.

[admin@JayaKejora] > interf Flags: D - dynamic, X - dis	ace print abled, B - running, S - slave			
0 NME 0 B Internet 1 B LAM [admim@JayaKe.jora] >	t urs ether ether	NTU 1500 1500	1680 1680	NAX-L2010 1600 1600

Gambar 5.12. Daftar Interface Hasil Konfigurasi

b. Konfigurasi IP Address Router

Setelah mengkonfigurasikan *interface*, setiap *interface* harus diberikan *IP Address* statik secara manual dengan tujuan agar salah satu *IP Address ethernet router* nantinya bisa dijadikan *gateway* oleh komputer *client*. Sebelum melakukan konfigurasi *IP Address* pada setiap *interface* yang terpasang di *router*, sebaiknya ditampilkan terlebih dahulu *IP Address* yang sudah ada pada *ethernet router*.

Berikut perintah yang dapat digunakan untuk menampilkan *IP Address* pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

[admin@JayaKejora] > ip address print

Tujuan dari perintah *ip address print* adalah untuk menampilkan semua *IP Address* yang ada pada *ethernet router*. Berikut hasil yang ditampilkan saat menggunakan perintah *ip address print* sebelum *IP Address router mikrotik* dikonfigurasi.

[admin@JayaKejora] >ip address print Flags: X – disabled, I – invalid, D – dynamic # ADDRESS NETWORKINTERFACE



Gambar 5.13. Daftar IP Address Sebelum Konfigurasi

Dari sini terlihat bahwa *IP Address* pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah masih dalam keadaan belum ada *IP Address*. Sehingga perlu dilakukan konfigurasi *IP Address* pada setiap *ethernet* agar memiliki *IP Address* statik yang dimasukkan secara manual. Berikut perintah yang dapat digunakan untuk menambahkan *IP Address* pada *ethernet router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

[admin@JayaKejora] >ip address add address=192.168.1.2 netmask=255.255.255.0 interface=Internet

[admin@JayaKejora] >ip address add address=192.168.10.1 netmask=255.255.255.0 interface=LAN



Gambar 5.14. Konfigurasi IP Address Router

Perintah ip address add address=192.168.1.2 netmask=255.255.255.0 *interface=Internet* digunakan untuk menambahkan IP Address dan subnet mask pada ethernet yang bernama Internet, yang nantinya akan dihubungkan langsung dengan kabel dari modem speedy, sedangkan perintah ip address add address=192.168.10.1 netmask=255.255.255.0 *interface=LAN* berfungsi untuk menambahkan IP Address dan subnet mask pada ethernet yang bernama LAN, yang nantinya akan dihubungkan langsung dengan kabel ke switch/hub. Setelah menambahkan IP Address dan subnet mask untuk setiap ethernet pada router, maka hasil konfigurasi IP Address router dapat ditampilkan kembali dengan mengetikkan "ip address print".



Gambar 5.15. Daftar IP Address Hasil Konfigurasi

Dari daftar *IP Address* hasil konfigurasi dapat dilihat bahwa ethernet yang bernama *Internet* sudah memiliki *IP Address* 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, kemudian ethernet yang bernama *LAN* memiliki *IP Address* 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0.

Untuk melakukan pengecekan dan melihat status koneksi *IP Address* setiap *ethernet* yang sudah dikonfigurasi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan perintah "*ping*" pada masing-masing *IP Address* yang telah ditambahkan pada *router*.

Ladmin@JayaKejoral > ping 192	. 168 . 1 . 2
1131	SIZE TTL TIME STATUS
192.168.1.2	56 64 3ms
192.168.1.2	56 64 8ms
192.168.1.2	56 64 Bas
192.168.1.2	56 64 Bas
192.168.1.2	56 64 Bas
192.168.1.2	56 64 Ame
192.168.1.2	56 64 Bas
192.168.1.2	56 64 Bas
192.168.1.2	56 64 Per
sent=9 received=9 packet-	loss=8x min-rtt=3ms avg-rtt=7ms max-rtt=8ms

Gambar 5.16. Pengecekan Status IP Address Ether1 (Internet)

Dari hasil pengecekan dengan melakukan *ping*, maka *IP Address* 192.168.1.2 pada *ethernet Internet* sudah berfungsi dengan baik. Ini terlihat dari hasil *ping* yang menunjukkan tidak adanya *packet-loss* dan *timeout*.

Selanjutnya dilakukan pengecekan *IP Address* 192.168.10.1 yang ditambahkan pada *ethernet LAN*, dan hasilnya berfungsi dengan baik sama seperti hasil *ping IP Address* 192.168.1.2.

Ladmin@JayaKejoral > ping 192.168.10	0.1
III ST	SIZE TTL TIME STATUS
192.168.10.1	56 61 8ms
192.168.10.1	56 64 2ms
192.168.10.1	56 64 4ms
192.168.10.1	56 64 tes
192.168.10.1	56 64 lms
sent=) received=) packet-loss=	K min-rtt=ims avg-rtt=ims max-rtt=ims

Gambar 5.17. Pengecekan Status IP Address Ether2 (LAN)

c. Konfigurasi IP Address Gateway

Konfigurasi *IP address gateway* berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mengakses *internet* atau dengan kata lain sebagai pintu masuk dan pintu keluar informasi pada *router mikrotik. IP Address* yang akan dijadikan sebagai *IP gateway* pada *router* adalah diambil dari *IP Address ISP* atau modem *speedy. IP Address* modem *speedy* dijadikan *IP gateway router* karena modem *speedy* merupakan *router* yang langsung berhubungan dengan jaringan *internet. IP Address* yang digunakan pada modem *speedy* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah yaitu 192.168.1.1 dan *subnet mask* 255.255.255.0, sehingga perintah yang dapat digunakan untuk menambahkan *IP gateway* pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah yaitu:

[admin@JayaKejora] >ip route add gateway=192.168.1.1



Gambar 5.18. Konfigurasi IP Address Gateway

Perintah *ip route add gateway=192.168.1.1* mempunyai tujuan untuk menambahkan *IP Address* 192.168.1.1 menjadi *IP address gateway* pada *router mikrotik*. Setelah menambahkan *IP address gateway*, maka hasil konfigurasi bisa ditampilkan untuk memastikan status *IP address gateway* tersebut. Perintah untuk menampilkan daftar *IP Address* yang digunakan pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah yaitu: [admin@JayaKejora] > ip route print

Perintah ip route print akan menampilkan daftar IP address yang akan digunakan pada router dan sudah dikonfigurasi sebelumnya.

[admin@JayaKejora] > ip route print *Flags: X* – *disabled, A* – *active, D* – *dynamic,* C - connect, S - static, r - rip, b- bgp, o - ospf, m -mme, B – blackhole, U – unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 AS 0.0.0.0/0 192.168.1.1 1 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.2 0 Internet

2 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1 LAN 0

[admin@JayaKejora] >

[admin@JayaKejora] > ip r Flags: X - disabled, 0 - (C - connect, S - static, 1 D - blackhole, U - unreac	oute print active, D - dyna r - rip, b - bgp hable, P - prohi	mic, , o - ospf, m - mme bit	
I DST-ADDRESS	PREF-SAC	GATENAY	DISTANCE
		192.168.1.1	1
1 ABC 192.168.1.8/24	192.168.1.2	Internet	
2 ABC 192.168.10.0/24	192.168.10.1	LAN	
[adnin@JayaKe jora] > _			

1

Gambar 5.19. Hasil Konfigurasi IP Address Gateway

Setelah mengetikkan perintah "ip route print" terlihat bahwa IP gateway 192.168.1.1 yang ditambahkan sudah terlihat di dalam daftar dan sudah berhasil dimasukkan ke dalam router mikrotik.

Pengecekan status IP address gateway router dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah ping pada IP address 192.168.1.1.

Ladmin@JayaKejora] > ping 192.168.1.	1
	SIZE TTL TIME STATUS
192.168.1.1	56 25 4 Bas
192.168.1.1	56 254 Ans
192.168.1.1	56 254 Ans
192.168.1.1	56 254 Bas
192.168.1.1	56 254 Bas
192.168.1.1	50 GJ1 GHS
197 168 1 1	
197 168 1 1	30 451 085
	50 254 Uns
	56 251 Gns
sent=> received=> packet-loss=CK	min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 5.20. Pengecekan Status IP Address Gateway

d. Konfigurasi Domain Name Server (DNS)

Domain Name Server berfungsi untuk memetakan hostname atau domain situs-situs di Internet menjadi IP Address dikarenakan jaringan komputer (termasuk Internet) akan berkomunikasi dengan IP Address, bukan dengan nama-nama domain .com, .net, .org dan sebagainya. Tujuan penambahan IP DNS pada router mikrotik TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah agar jaringan yang dirancang dapat terkoneksi ke *internet*, berikut perintah yang dapat digunakan untuk menambahkan IP DNS pada router TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

[admin@jayakejora] >ip dns set servers=203.130.193.74,202.134.0.155 allow-remote-requests=yes



Gambar 5.21. Konfigurasi *Domain Name Server (DNS)*

Perintah >*ip* dns set servers=203.130.193.74,202.134.0.155 allow-remote-requests=yes digunakan untuk menambahkan *IP* DNS yang pertama yang dikenal dengan nama *primary-dns* dengan nilai 203.130.193.74 dan *IP* DNS yang kedua yang dikenal dengan nama secondary-dns dengan nilai 202.134.0.155.

Konfigurasi lebih dari satu *DNS Server* ini berfungsi ketika *server* pertama (*primary-dns*) *down*, maka masih bisa menggunakan *server* kedua (*secondary-dns*).

Setelah menambahkan *IP DNS*, untuk melihat daftar *IP DNS* yang dimasukkan dapat menggunakan perintah "*ip dns print*",



Gambar 5.22. Daftar IP DNS

Selanjutnya proses pengecekan status *IP DNS* secara satu persatu dengan mengetikkan perintah "*ping*" ke *IP DNS* dengan tujuan untuk mengetahui koneksi *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah ke *Domain Name Server*.

Tadmin#JayaKe jora] > ping 203.	130.193.74
	SIZE TTL TIME STATUS
203.130.193.74	56 247 36ms
203.130.193.74	56 247 37 ns
203.130.193.74	56 247 40ns
203.130.193.74	56 247 37ns
203.130.193.74	56 247 37ns
203.130.193.74	56 247 39ns
203.130.193.74	56 247 37ns
203.130.193.74	56 217 38ns
203.130.193.74	56 247 40ns
sent=9 received=9 packet-1	oss=0x min-rtt=36ns avg-rtt=37ns max-rtt=40ns
Gambar 5.23. Pengecel	can Status IP DNS 203.130.193.74
Ladmin@JayaKejora] > ping 202.	134.0.155
Ladmin@JayaKcjora] > ping 202.	134.0.155 SIZE TTL TINE STATUS
Ladmin@JayaKejora] > ping 202.	134.0.155 SIZE TTL TINE STATUS 56 241 53ns
Ladmin@JayaKe.jora] > ping 202. UST 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TINE STATUS 56 241 53ns 56 241 55ns
Ladmin@JayaKc.jora] > ping 202. UST 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TINE STATUS 56 241 53ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 56ns
Ladmin@JayaKc.jora] > ping 202. UST 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TINE STATUS 56 241 53ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 53ns
Ladmin@JayaKc.jora] > ping 202. 137 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TIME STATUS 56 241 53ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 53ns 56 241 53ns 56 241 55ns
Ladmin#JayaKc.jora] > ping 202. 137 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TIME STATUS 56 241 53ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 53ns 56 241 55ns 56 241 55ns 56 241 57ns
Ladmin#JayaKc.jora] > ping 202. 137 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TIME STATUS 56 241 55ns 56 241 57ns 56 241 54ns
Ladmin#JayaKc.jora] > ping 202. 137 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TIME STATUS 56 241 55ns 56 241 55ns
Ladmin#JayaKe.jora] > ping 202. 137 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155 202.134.0.155	134.0.155 SIZE TTL TINE STATUS 56 241 55ns 56 241 53ns 56 241 53ns 56 241 53ns

Gambar 5.24. Pengecekan Status IP DNS 202.134.0.155

Dari hasil pengecekan dengan menggunakan perintah "*ping*" terlihat bahwa koneksi ke *Domain Name Server* sudah berjalan dengan baik.

e. Konfigurasi Masquerading

Konfigurasi *Masquerading* mempunyai tujuan supaya *router* menjalankan *Network Address Translation (NAT)* yang berfungsi untuk menggantikan *IP Address* pada setiap paket data yang keluar dari komputer *user (IP Address Private)* menjadi *IP Address* publik yang ada di *ether1 (Internet)*, sehingga semua permintaaan dari dalam jaringan lokal ke *internet* seakan-akan yang melakukan permintaan tersebut adalah *IP Publik*.

Perintah untuk mengaktifkan *Masquerading* pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah yaitu:

[admin@jayakejora] >ip firewall nat add chain=srcnat outinterface=Internet action=masquerade



Gambar 5.25. Konfigurasi Masquerading

Perintah *ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=Internet action=masquerade* mempunyai tujuan supaya *IP Address Private* yang ada pada komputer *client* akan digantikan otomatis dengan *IP Address* Publik yang terdapat pada *router mikrotik* yaitu *ether1* (*Internet*).

Untuk menampilkan daftar hasil konfigurasi *Masquerading* yang sudah dilakukan pada *router mikrotik* dapat menggunakan perintah *ip firewall nat print*.



Gambar 5.26. Hasil Konfigurasi Masquerading

9.3 Pembagian IP Address Client

Tahap ini adalah tahap pembagian *IP Address* untuk komputer *client*. Tujuan dari pembagian *IP Address* ini adalah supaya administrator jaringan mudah untuk mendeteksi permasalahan jika sewaktu-waktu terjadi *error* pada jaringan.

Pembagian *IP Address client* bisa dilakukan dengan bantuan *software* winbox, dengan mengakses jendela *Oueues* \rightarrow *Simple Queues* \rightarrow *Add*. Pada menu tab General, berikan nama WAN dengan target address 0.0.0.0/0. Target address ini artinya memantau trafik ke *IP Address* mana saja dari interface WAN.

New Simple Queu	e			
General Advan	ced Statistics Traffic Total	Total Statistics		ОК
Name:	WAN			Cancel
Target Address:	0.0.0/0		•	Apply
	✓ Target Upload	✓ Target Download		Disable
Max Limit:	unlimited 	unlimited 	bits/s	Comment
-▲- Burst Burst Limit:	unlimited T	unlimited T	bits/s	Сору
Burst Threshold:	unlimited Ŧ	unlimited Ŧ	bits/s	Remove
Burst Time:	0	0	s	Reset Counters
-▼- Time				Reset All Counters
				Torch
enabled				

Gambar 5.27. Simple Queue WAN Tab Menu General

Kemudian pada *menu tab Advanced* pilih *interface Internet*. Jendela *tab menu advanced* berfungsi untuk mengatur *interface WAN* menuju ke *ethernet* yang bernama *internet* yang terhubung langsung ke jaringan *internet*.

Simple Queue «	<wan></wan>						
General Adv	anced	Statistics	Traffic	Total	Total Statistics		ОК
P2P	:						Cancel
Packet Marks	:					\$	Apply
Dst. Address	:					▼	Disable
Interface	Interr	let		>		₹	Comment
	Targe	t Upload			Target Download		Сору
Limit At	: unlimi	ted		₹	unlimited	▼ bits/s	Remove
Queue Type	: defau	lt-small		Ŧ	default-small	Ŧ	Reset Counters
Parent	none					₹	Reset All Counters
Priority	: 8						Torch
enabled							

Gambar 5.28. Simple Queue WAN Tab Menu Advanced

Tahap selanjutnya adalah pembuatan *interface LAN*. *Interface LAN* inilah yang nantinya akan digunakan sebagai *interface* untuk *Client* (per-*IP Address*). Pada jendela *Queue* buka *Simple Queue* \rightarrow *Add*. Pada *menu tab General*, berikan nama *LAN* dengan *target address* 0.0.0.0/0. *Target address* ini artinya memantau trafik ke *IP Address* mana saja dari *interface LAN*.

New Simple Queue	
General Advanced Statistics Traffic Total Total Statistics	ОК
Name: LAN	Cancel
Target Address: 0.0.0.0/0	Apply
 Target Upload Target Download 	Disable
Max Limit: unlimited ∓ unlimited ∓ bits/s	Comment
-▲-Burst Burst Limit: unlimited ∓ bits/s	Сору
Burst Threshold: unlimited ∓ unlimited ∓ bits/s	Remove
Burst Time: 0 0 s	Reset Counters
Time Time	Reset All Counters
	Torch
enabled	

Gambar 5.29. Simple Queue LAN Tab Menu General

Kemudian pada *menu tab Advanced* pilih *interface LAN*. Jendela *tab menu advanced* berfungsi untuk mengatur *interface LAN* menuju ke *ethernet* yang bernama *LAN* yang terhubung langsung ke jaringan lokal.

Simple Queue <lan></lan>		
General Advanced Statistics Traffic Total Tot	al Statistics	ОК
P2P:	▼	Cancel
Packet Marks:	<u></u>	Apply
Dst. Address:	-	Disable
Interface: LAN	₹	Comment
Target Upload Tar	get Download	Сору
Limit At: unlimited 두 unl	imited ∓ bits/s	Remove
Queue Type: default-small ₹ de	fault-small 🔻	Reset Counters
Parent: none		Reset All Counters
Priority: 8		Torch
		,
enabled		

Gambar 5.30. Simple Queue LAN Tab Menu Advanced

Berikutnya adalah jendela *Simple Queue* yang berfungsi untuk mendaftarkan *IP Address* komputer *client* ke dalam sistem *router mikrotik* dengan tujuan agar setiap komputer *client* mudah dikontrol dalam jaringan. Pada *text box name* diisi dengan inisial komputer *client* misalnya *PC1* ataupun inisial lainnya, kemudian pada *text box target address* diisi dengan *IP Address* komputer *client*, sedangkan yang lainnya tetap dalam kondisi *default*.

New Simple Queu	e					
General Advan	ced Statistics Traffic T	otal	Total Statistics			ОК
Name:	PC1					Cancel
Target Address:	192.168.10.2				\$	Apply
	 Target Upload 		✓ Target Download			Disable
Max Limit:	unlimited	₹	unlimited	Ŧ	bits/s	Comment
-▲- Burst Burst Limit:	unlimited	Ŧ	unlimited	∓	bits/s	Сору
Burst Threshold:	unlimited	₹	unlimited	Ŧ	bits/s	Remove
Burst Time:	0		0		s	Reset Counters
-▼- Time						Reset All Counters
						Torch
enabled						

Gambar 5.31. Input IP Address Komputer Client Tab Menu General

Kemudian untuk mengatur penggunaan *interface* untuk komputer *client* pilih *tab menu advanced*, pada *text box interface* diisi dengan *LAN*. Tujuan dari *interface* ini adalah untuk menghubungkan komputer client dengan *ethernet LAN pada router*.

Simple Queue <pc1></pc1>		— 3
General Advanced Statistics Tra	ffic Total Total Statist	ics OK
P2P:		Cancel
Packet Marks:		Apply
Dst. Address:		▼ Disable
Interface: LAN		▼ Comment
Target Upload	Target Download	Сору
Limit At: unlimited F	unlimited Ŧ b	oits/s Remove
Queue Type: default-small	default-small 🗧	Reset Counters
Parent: none		Reset All Counters
Priority: 8		Torch
enabled		

Gambar 5.32. Interface Komputer Client Tab Menu Advanced

Selanjutnya adalah jendela *Simple Queue* yang berfungsi untuk mendaftarkan *IP Address radio wireless* ke dalam sistem *router mikrotik* dengan tujuan agar *wireless* mudah dikontrol dalam jaringan. Pada text box *Name tab menu General* diisi dengan inisial *wireless* misalnya *TPLink_Wireless* ataupun inisial lainnya. Kemudian pada *text box Target Address* diisi dengan *IP Address Wireless*, sedangkan yang lainnya masih tetap dalam kondisi *default*.

New Simple Queu	e		
General Advan	ced Statistics Traffic Total	Total Statistics	ОК
Name:	TPLink_Wireless		Cancel
Target Address:	192.168.10.11	\$	Apply
	✓ Target Upload	✓ Target Download	Disable
Max Limit:	unlimited T	unlimited 🔻 bits/s	Comment
-▲- Burst Burst Limit:	unlimited	unlimited Ŧ bits/s	Сору
Burst Threshold:	unlimited Ŧ	unlimited 🔻 bits/s	Remove
Burst Time:	0	0 s	Reset Counters
-▼- Time			Reset All Counters
			Torch
enabled			

Gambar 5.33. Input IP Address Wireless Tab Menu General

Kemudian untuk mengatur penggunaan *interface* untuk *wireless* pilih *tab menu advanced*, pada *text box interface* diisi dengan *LAN*. Tujuan dari *interface* ini adalah untuk menghubungkan *wireless* dengan *ethernet LAN* pada *router*.

Simple Queue <	TPLink_Wireless>	
General Adva	nced Statistics Traffic Total Total Statistics	ОК
P2P:	~	Cancel
Packet Marks:	¢	Apply
Dst. Address:	→	Disable
Interface:	LAN .	Comment
	Target Upload Target Download	Сору
Limit At:	unlimited unlimi	Remove
Queue Type:	default-small F default-small F	Reset Counters
Parent:	none	Reset All Counters
Priority:	8	Torch
enabled		

Gambar 5.34. Interface Wireless Tab Menu Advanced

Setelah semua *IP Address* komputer *client* dan *wireless* selesai ditambahkan ke dalam *router mikrotik*, maka akan terdaftar pada menu *Queue List*. Pada daftar *Queue List* terlihat di kolom *name* menunjukkan inisial komputer *client* sedangkan di kolom *Target Address* menunjukkan *IP Address* komputer *client*.

Queue Lis	st					
Simple G	Queues Interface Queu	ues Queue Tree	Queue Types			
+ -		🝸 🖾 Reset Co	ounters 00 F	Reset All Counte	rs	Find
#	Name	Target Address	Rx Max Limit	Tx Max Limit	Packet	-
0	🚊 WAN	0.0.0/0	unlimited	unlimited		
1	🚍 LAN	0.0.0/0	unlimited	unlimited		
2	🚊 PC1	192.168.10.2	unlimited	unlimited		
3	PC2	192.168.10.3	unlimited	unlimited		
4	🚊 PC3	192.168.10.4	unlimited	unlimited		
5	PC4	192.168.10.5	unlimited	unlimited		
6	PC5	192.168.10.6	unlimited	unlimited		
7	🚊 PC6	192.168.10.7	unlimited	unlimited		
8	PC7	192.168.10.8	unlimited	unlimited		
9	🚍 PC8	192.168.10.9	unlimited	unlimited		
10	E PC9	192.168.10.10	unlimited	unlimited		
11	TPLink_Wireless	192.168.10.11	unlimited	unlimited		
12 items	0 6	3 queued	0	packets queueo	ł	

Gambar 5.35. Daftar Queue List

9.4 Pembagian Bandwidth

Pembagian *bandwidth* sangat penting dilakukan ketika koneksi *internet* terbatas dari *ISP (Internet Service Provider)* untuk mencegah pemakaian *bandwidth* berlebihan pada komputer *client*. Untuk mengatur dan membatasi kuota *bandwidth* setiap *user* yang terkoneksi ke *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah, pada *Daftar Queue List* pilih inisial komputer *client* yang akan diatur kuota *bandwidth*-nya.

Queue Lis	st				🗆 🗙
Simple G	ueues Interface Que	ues Queue Tree	Queue Types		
+ -		🝸 🖾 Reset Cou	inters oo F	Reset All Counters	Find
#	Name	Target Address	Rx Max Limit	Tx Max Limit Packet	•
0	WAN	0.0.0.0/0	unlimited	unlimited	
1	🚊 LAN	0.0.0/0	unlimited	unlimited	
2	E PC1	192.168.10.2	unlimited	unlimited	
3	E PC2	192.168.10.3	unlimited	unlimited	
4	PC3	192.168.10.4	unlimited	unlimited	
5	PC4	192.168.10.5	unlimited	unlimited	
6	PC5	192.168.10.6	unlimited	unlimited	
7	PC6	192.168.10.7	unlimited	unlimited	
8	E PC7	192.168.10.8	unlimited	unlimited	
9	PC8	192.168.10.9	unlimited	unlimited	
10	E PC9	192.168.10.10	unlimited	unlimited	
11	TPLink_Wireless	192.168.10.11	unlimited	unlimited	
12 items	01	B queued	0	packets queued	

Gambar 5.36. Daftar Queue List (IP Address Komputer Client)

Kemudian pada jendela Simple Queue pilih Target Upload dan Target Download dicentang kemudian text box Max Limit diisi dengan bandwidth yang diizinkan untuk user. Disini kita gunakan 256k bits/s untuk Target Upload dan Target Download.

Simple Queue <p0< th=""><th>C1></th><th></th></p0<>	C1>	
General Advan	ced Statistics Traffic Total Total Statistics	ОК
Name:	PC1	Cancel
Target Address:	192.168.10.2 🗢	Apply
	✓ Target Upload ✓ Target Download	Disable
Max Limit:	256k ∓ 256k ∓ bits/s	Comment
-▲- Burst Burst Limit:	unlimited F unlimited F bits/s	Сору
Burst Threshold:	unlimited I unlimited I bits/s	Remove
Burst Time:	0 0 s	Reset Counters
- ▼ - Time		Reset All Counters
		Torch
enabled		

Gambar 5.37. Konfigurasi Bandwidth Tab General

Selanjutnya adalah mengatur *bandwidth* yang melewati *interface LAN* menuju *IP Address* komputer *client* pada *tab menu advanced*. Pada *tab menu advanced*, *target upload* dan *target download* diisi dengan *Limit At 256k bits/s*.

Simple Queue <	°C1>		
General Adva	nced Statistics Traffic Total	Total Statistics	ОК
P2P:		▼	Cancel
Packet Marks:		*	Apply
Dst. Address:		▼	Disable
Interface:	LAN		Comment
	Target Upload	Target Download	Сору
Limit At:	256k 🗧	256k ₹ bits/s	Remove
Queue Type:	default-small ∓	default-small Ŧ	Reset Counters
Parent:	none	₹	Reset All Counters
Priority:	8		Torch
enabled			

Gambar 5.38. Konfigurasi Bandwidth Tab Advanced

Pada gambar 5.39 ditampilkan jendela *statistics* pada *simple queue*. Fungsi jendela *statistics* adalah untuk menampilkan besarnya *limit upload* dan *download* dari komputer *client*.

Simple Queue <pc1;< th=""><th>></th><th></th><th></th><th></th><th></th></pc1;<>	>				
General Advance	d Statistics 7	Traffic Total	Tota	al Statistics	ОК
	Target Upload			Target Download	Cancel
Avg. Rate:	28.1 kbps			263.2 kbps	Apply
Avg. Packet Rate:	35			24	Disable
0.101				10.0.100	Disable
Queued Bytes:				12.8 NB	Comment
Queued Packets:				10	Сору
Bytes:	207.6 KiB			1245.3 KiB	Remove
Packets:	2 209			1 194	Reset Counters
Dropped:				232	Reset All Counters
Lends:	2 209			1 184	Torch
Borrows:					
PCQ Queues:					
enabled					

Gambar 5.39. Jendela Statistics Simple Queue

Selanjutnya pada gambar 5.40 ditampilkan jendela *traffic* pada *simple queue* yang berfungsi untuk menampilkan daftar *traffic bandwidth* yang digunakan pada komputer *client*. Ini bisa dilihat dari *Rx* yang menampilkan *bandwidth upload* dan *Tx* yang menampilkan *bandwidth download* yang berjalan pada komputer *client*.



Gambar 5.40. Jendela Traffic Simple Queue

9.5 Konfigurasi IP Address Komputer Client

Maksud dan tujuan dari konfigurasi *IP Address* komputer *client* adalah untuk melakukan pengaturan *IP Address* pada semua komputer *client* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah. *IP Address* yang diatur adalah *IP* yang sudah dikonfigurasi di dalam komputer *router mikrotik*, yaitu dengan *network* 192.168.10.x dan seterusnya. *Setup IP Address* ini mempunyai tujuan agar komputer *client* dapat terkoneksi dengan jaringan lokal dan terintegrasi dengan paket *internet speedy*. Untuk melakukan konfigurasi *IP Address* komputer *client* harus dilakukan melalui *menu Network Connection* pada komputer *client*. *Menu Network Connection* ini berfungsi untuk menampilkan daftar *LAN Card* yang terpasang pada komputer.



Gambar 5.41. Menu Network Connection Komputer Client

Selanjutnya pada Local Area Connection klik kanan dan pilih Properties sehingga akan ditampilkan daftar jenis koneksi yang dapat digunakan untuk mengkoneksikan komputer client ke jaringan. Dalam hal ini untuk mengkoneksikan komputer client yang menggunakan kabel UTP sebagai media transmisi data, maka harus memilih Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) dan pilih properties sehingga akan muncul kotak dialog Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) Properties yang berfungsi untuk menampung IP Address jaringan yang dimasukkan ke dalam komputer client. Kotak dialog inilah yang akan digunakan untuk memasukkan IP Address Komputer, Subnet Mask, Default Gateway dan Domain Name Server (DNS).

Local Area Connection Properties
Networking Sharing
Connect using:
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Configure
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
Virtual Machine Network Services
☑ ☐ QOS Packet Scheduler ☑ ☐ File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Link-Layer Topology Discovery Responder
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK Cancel

Gambar 5.42. Local Area Connection Properties

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	ly
Ouse the following IP address:	
IP address:	192.168.10.2
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.10.1
Obtain DNS server address autor	natically
Ouse the following DNS server add	resses:
Preferred DNS server:	203 . 130 . 193 . 74
Alternate DNS server:	202.134.0.155
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Gambar 5.43. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

9.6 Konfigurasi Radio Wireless

Untuk mengkonfigurasikan *radio wireless* harus *login* terlebih dahulu dengan menggunakan *account default* yang dimiliki *radio wireless*. Biasanya *account default* yang dimiliki *radio wireless* menggunakan *username* dan *password "admin"*.

Autentikasi Diwajibka	an 📃 🔍
0	Sebuah nama pengguna dan sandi diminta oleh http://192.168.1.1. Situs berkata: "TD-W8151N"
Nama Pengguna:	admin
Sandi:	•••••
	Oke Batal

Gambar 5.44. Login Administrator Radio Wireless

Setelah berhasil *Login*, maka akan ditampilkan halaman utama pada *radio wireless*. Disini akan digunakan *radio wireless* dengan *merk TP-Link* yang memiliki *type Wireless N*. Halaman utama *radio wireless* menampilkan berbagai informasi tentang perangkat *radio wireless* beserta *IP Address* yang digunakan dan jumlah *client* yang terkoneksi pada *radio wireless*.

TP-LIN	K®	Telk	omIndone	esia 🞸	150M	bps Wireless N	ADSL2+ Mo	dem Router
Status	Qui Sta	ck I rt	nterface / Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	e Status	Help
	De	vice Info	System	n Log Sta	listics			
Device Information								
		Fi	rmware Version	: 3.0.0 Build 1209	17 Rel.31652			
			MAC Address	: a0:f3:c1:40:d6:0	14			
			CPU Usage	: 2%				
			Memory Usage	21%				
LAN								
			IP Address	: 192.168.1.1				
			Subnet Mask	: 255.255.255.0				
			DHCP Server	: Enabled				
Wireless								
	Current Connected Wireless Clients number is 0 Refresh							
	D			MAC				
WAN								
	PVC	VPVVCI	IP Address	Subnet	GateWay	DNS Server	Encapsulation	Status
	PVC0	0/35	0.0.0.0	0.0.0.0	36.76.224.1	203.130.193.74	PPPoE	Down
	PVC1	8/81	36.76.229.109	255.255.255.25	5 38.76.224.1	203.130.193.74	PPPoE	Up
	PVC2	8/88	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
	PVG3	0037	0.0.0.0	N/A	N/A	202 420 402 74	Dridge	Dawa
	PVCS	7/77	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
				1 100	1 108			
ADSL			rmware Version	- EwVer-3 20 17	TC3087 HwVerT	4.67 11.2		
			Line State	Showtime				
			Modulation	- ADSL2 PLUS				
			modulation	PROFILE PLUG				

Gambar 5.45. Halaman Utama Radio Wireless

Untuk melakukan konfigurasi dapat dilakukan dengan pindah ke menu Interface Setup tab Internet, pada interface Encapsulation pilih ISP \rightarrow Static IP Address. Static IP Address ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi IP Address secara manual sehingga radio wireless dapat berfungsi sesuai dengan konfigurasi yang sedang dikembangkan pada jaringan. Untuk melakukan konfigurasi, pada interface Static IP \rightarrow Static IP Address diisikan IP Address yang bersumber dari pembagian IP Address client router mikrotik. IP Subnet Mask diisikan dengan Netmask yang digunakan dalam jaringan, kemudian IP Address Gateway menggunakan IP Address router mikrotik.



Gambar 5.46. Halaman Hasil Konfigurasi Interface Setup Tab Internet

Tahap selanjutnya adalah pengaturan Local IP Address pada Menu Interface Setup Tab LAN yang berfungsi sebagai IP Address yang akan dibagikan kepada komputer client yang terkoneksi ke jaringan dengan menggunakan wireless. Pembagian IP Address dari radio wireless di setting secara DHCP Server dengan tujuan komputer client mendapatkan IP wireless secara otomatis. Untuk membatasi jumlah client yang bisa terkoneksi ke dalam jaringan wireless, maka pada Starting IP Address diisikan IP Address 192.168.20.2 dan pada IP Pool Count diisi dengan jumlah client yang diizinkan untuk terkoneksi ke dalam jaringan wireless. Sementara untuk DNS Server bisa diisikan dengan IP DNS yang telah disetting pada router mikrotik.



Gambar 5.47. Halaman Hasil Konfigurasi Interface Setup Tab LAN

Selanjutnya pada Halaman Menu Interface Setup Tab Wireless berfungsi untuk konfigurasi Wireless Network Name (SSID), Security Wireless dan Wireless Mac Address Filter. SSID merupakan nama dari WiFi Hotspot yang akan diakses oleh komputer client. Disini akan diisikan dengan nama "Jaya Kejora", sedangkan untuk Authentication Type cukup pilih WPA-PSK/WPA2-PSK dan untuk Encryption gunakan TKIP/AES.

Kemudian untuk Pre-Shared Key disini akan diisikan dengan password yang akan digunakan oleh komputer client agar terhubung ke jaringan wireless. Sementara untuk Wireless Mac Address Filter berfungsi untuk mendaftarkan Mac Address Wireless komputer client ke radio *wireless* dengan tujuan menentukan komputer *client* mana saja yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan *wireless*.

TP-LINK® Telkom Indonesia 🎸 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modern Ro							em Router
Interface	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
		t LAN	Wireless	\triangleright			
		SSID :	Jaya Kejora	-			
	Aut	thentication Type :	WPA-PSK/WPA2	PSK +		1	
WPA-PSK/WPA2-PSK							
		Encryption :	TKIP/AES +			1	
		Pre-Shared Key :	JayaKejora999			8~63 ASCI	characters or
			64 hexadecimal c	haracters)			
WDS Settings							
		WDS Mode :	🗢 On 👁 Off				
	WDS	Encryption Type :	TKIP				
		WDS Key :	d the second second s			(8~63 ASCII	characters or
		Mac Address #1 :	00:00:00:00:00:00:0	0			
		Mac Address #2 :	00:00:00:00:00:00	0			
		Mac Address #3 :	0:00:00:00:00:00	0			
		Mac Address #4 :	00:00:00:00:00:0	0			
Wireless MAC Address							
riter	- г	Active :	C Activated	Deactivated			
	I	Action :	Allow Associatio	n - the follow Wirel	ess LAN station(s) ass	ociation.	
		Mac Address #1 :	0:00:00:00:00:00	0			
		Mac Address #2 :	00:00:00:00:00:0	0			
		Mac Address #3 :	00:00:00:00:00:0	0			
		Mac Address #4 :	00:00:00:00:00:0	0			
		Mac Address #5 :	00:00:00:00:00:0	0			
	L	Mac Address #6 :	00:00:00:00:00:00	0			
		Mac Address #7 :	00.00.00.00.00.0	0			
		mac Address #6 :	100.00.00.00.00.0	v			

Gambar 5.48. Halaman Hasil Konfigurasi Interface Setup Tab Wireless

Tahap selanjutnya adalah pengaturan untuk mengganti password default radio wireless pada menu Maintenance Tab Administration dengan tujuan untuk memberikan security pengamanan pada sistem administrator radio wireless sehingga tidak semua user bisa masuk ke dalam halaman konfigurasi radio wireless.

TP-LINK® TelkomIndonesia									
Maintenance	Quick Interface Advanced Access Start Setup Setup Management Maintenance Status	Help							
	Administration Time Zone Firmware SysRestart Diagnostics								
Administrator	Username : admin								
	New Password :								
	SAVE CANCEL								

Gambar 5.49. Halaman Hasil Konfigurasi Maintenance Tab Administration

9.7 Uji Coba Sistem Jaringan

Tahap ini merupakan tahap uji coba sistem jaringan untuk mengetahui hasil perancangan jaringan yang telah dilakukan di TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah. Uji coba dilakukan menjadi tiga tahap, yaitu uji koneksi pada komputer *router*, uji koneksi pada komputer *client*, serta uji coba *browsing* melalui komputer *client*. Jika pada uji coba ditemukan *error* pada jaringan, maka segera diperbaiki. Pelaksanaan uji coba sistem jaringan dibuatkan suatu tabel yang berisi jenis pengujian, tahap pengujian, prosedur pengujian, hasil yang diharapkan, serta hasil pengujian.

Penggunaan tabel pada pengujian bertujuan untuk mengetahui hasil uji coba, kemampuan jaringan dalam memenuhi kebutuhan *user* sekaligus untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada jaringan.

1. Koneksi Uji Koneksi IP Address Ether1 Router Ping 192.168.1.2 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi Router Mikrotik ke Modem Ping 192.168.1.1 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi Router Mikrotik ke Modem Ping 192.168.1.1 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping google.com Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping yahoo.com Connect R Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Ping 192.168.10.1 Connect R	Ket.
1. Uji Koneksi IP Address Ether1 Router Ping 192.168.1.2 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi Router Mikrotik ke Modem Ping 192.168.1.1 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi Router Mikrotik ke Modem Ping 192.168.1.1 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi IP Address Ether2 Router Ping 192.168.10.1 Connect R 1. Komputer Router Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping google.com Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping google.com Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping yahoo.com Connect R Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Ping 192.168.10.1 Connect R	Uji
1. Uji Koneksi Router Mikrotik ke Modem Speedy Ping 192.168.1.1 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi IP Address Ether2 Router Ping 192.168.10.1 Connect K 1. Koneksi Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect K 1. Komputer Router Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 202.134.0.155 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Google Ping google.com Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Yahoo Ping yahoo.com Connect R Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Router Ping 192.168.10.1 Connect R	Reply OK
1. Koneksi Uji Koneksi IP Address Ether2 Router Ping 192.168.10.1 Connect K 1. Komputer Router Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect K 1. Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect K 1. Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect K 1. Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping google.com Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping yahoo.com Connect R Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Ping 192.168.10.1 Connect R	Reply OK
1. Koneksi Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect K 1. Viji Koneksi Router Mikrotik ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect K 1. Viji Koneksi Router Mikrotik ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect K Viji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping google.com Connect R Viji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping yahoo.com Connect R Viji Koneksi Komputer Client ke Komputer Ping 192.168.10.1 Connect R	Reply OK
1. Komputer Router Uji Koneksi Router Mikrotik ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Google Ping google.com Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping google.com Connect R Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping yahoo.com Connect R Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Ping 192.168.10.1 Connect R	Reply OK
Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping google.com Connect K Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping yahoo.com Connect R Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Ping 192.168.10.1 Connect R Router R R R R	Reply OK
Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Ping yahoo.com Connect R Vahoo Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Ping 192.168.10.1 Connect R Router Router Ping 192.168.10.1 Connect R	Reply OK
Uji Koneksi Komputer Client ke Komputer Router Ping 192.168.10.1 Connect R	Reply OK
	Reply OK
Uji Koneksi Komputer Client ke Modem Speedy Ping 192.168.1.1 Connect R	Reply OK
Koneksi Uji Koneksi Komputer Client ke DNS1 Ping 203.130.193.74 Connect R	Reply OK
2. Komputer Client Uji Koneksi Komputer Client ke DNS2 Ping 202.134.0.155 Connect R	Reply OK
Uji Koneksi Komputer Client ke Website Google Ping google.com Connect R	Reply OK
Uji Koneksi Komputer Client ke Website YahooPing yahoo.comConnectR	Reply OK
Uji Coba Uji Coba Browsing ke Website Google Browsing ke google.com Connect R	Reply OK
Komputer Client Uji Coba Browsing ke Website Yahoo Browsing ke yahoo.com Connect R	Reply OK

Tabel 5.1. Pengujian Sistem Jaringan

9.7.1 Uji Coba Koneksi

a. Uji Coba Koneksi Komputer Router

Pengujian yang dilakukan pertama kali adalah uji coba koneksi *IP Address* 192.168.1.2 yang dikonfigurasikan pada *ether1* di komputer *router mikrotik*. Pengujian *ping* ke *IP Address* 192.168.1.2 dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status koneksi yang berjalan pada *IP Address ether1*, karena *IP Address* 192.168.1.2 berhubungan langsung dengan *gateway* yang menuju ke *internet*.

[admin@JayaKejora] > ping 192.168.1.2	
III.ST	SIZE TTL TIME STATUS
192.168.1.2	56 64 Ons
192.168.1.2	56 64 Ons
192.168.1.2	56 64 Ons
192.168.1.2	56 64 Ons
192.168.1.2	56 64 Ons
192.168.1.2	56 64 Bns
192.168.1.2	56 64 Bas
192.168.1.2	56 64 Ons
192.168.1.2	56 64 Bms
sent=9 received=9 packet-loss=0x m	in-rtt=Ons avg-rtt=Ons max-rtt=Ons

Gambar 5.50. Uji Koneksi IP Address Ether1 Router Mikrotik

Pengujian berikutnya adalah pengujian koneksi dari *router mikrotik* ke *IP Address modem speedy* yang menjadi *IP Address gateway* bagi *router*. Pengujian *ping* ke *IP Address gateway* 192.168.1.1 dilakukan langsung dari komputer *router mikrotik* untuk memastikan status koneksi yang berjalan dari *modem speedy* ke *router mikrotik* berjalan dengan baik.

ladmin@JayaKejora] > ping 192.168.1.1	
192,168,1,1	3166 116 1166 318103
192.168.1.1	56 254 Ane
192.168.1.1	56 254 Ans
192.168.1.1	56 254 Ons
192.168.1.1	56 254 Ons
192.168.1.1	56 254 Bns
192.168.1.1	56 254 Ens
	56 254 Das
176-106-1-1	56 254 Bms
sent-s receivea-s packet-loss-ox all	-rtt=018 avg-rtt=0ns max-rtt=0ns

Gambar 5.51. Uji Koneksi Router Mikrotik ke Modem Speedy

Kemudian akan dilakukan uji coba koneksi pada *IP Address* ether2 pada router mikrotik. Proses ping pada *IP Address ether2* dengan *IP Address* 192.168.1.2 dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status koneksi yang berjalan pada *IP Address ether2* karena *ether2* ini terhubung langsung ke jaringan lokal (*LAN*).

Ladmin@JayaKe jora] > ping 192.168.10.1	
	SIZE TTL TIME STATUS
192.168.10.1	56 64 Ans
192.168.10.1	56 64 Bac
192.168.10.1	56 64 Bas
192.168.10.1	
192 168 18 1	30 07 0HS
192 168 18 1	30 01 0HS
	50 64 Uns
	56 64 Uns
	56 64 Ons
152.168.10.1	56 64 Cms
sent=9 received=9 packet-loss=0% nim	-rtt=One avg-rtt=One max-rtt=One

Gambar 5.52. Uji Koneksi IP Address Ether2 Router Mikrotik

Berikutnya akan dilakukan pengujian koneksi jaringan dari komputer *router mikrotik* ke *IP Domain Name Server (DNS)*. Tujuan pengujian *IP DNS* adalah untuk mengetahui status koneksi jaringan dari *router mikrotik* ke *IP DNS* 203.130.193.74 dan 202.134.0.155 yang menjadi *IP DNS* pada *router mikrotik* TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

Ladmin@JayaKe jora] > ping	203.130.193.74	1	127		
	SIZE	11. 1	ILE ST	115	
203.130.193.74	56	247 3	lâns		
203.130.193.74	56	247 3	ans		
203.130.193.74	56	247 3	785		
203.130.193.74	Statistical Statistics Statistics	247 3	1		
203.130.193.74		247 3			
203.130.193.74		247 6			
203.130.193.74		247 3	-		
203.130.193.74		247 3	-		
283.138.193.74		247 6	- sea		
sent=9 received=9 pac	ket-loss=0x nin-rtt=	lins e	vg-rtt=	line nax-rt	t=illes

Gambar 5.53. Uji Koneksi IP DNS1 Router Mikrotik

Ladmin@JayaKejora] > ping 202.134.0.155	
WOST	SIZE TTL TIME STATUS
202.134.0.155	56 241 45ms
202.134.0.155	56 241 46ms
202.134.0.155	56 241 45ms
202.134.0.155	56 241 45ms
202.134.0.155	56 241 42ms
202.134.0.155	56 241 46ms
202.134.0.155	56 241 46ms
202.134.0.155	56 241 44ms
202.134.0.155	56 241 44m
sent=9 received=9 packet-loss=0x min	-rtt=42ns aug-rtt=44ns nax-rtt=46ms

Gambar 5.54. Uji Koneksi IP DNS2 Router Mikrotik

Pengujian berikutnya dilakukan *ping* ke *website google.com* dengan tujuan untuk mengetahui status koneksi komputer *router mikrotik* dengan *website google* yang ada di *internet*.

ladmin@JayaKejora] > ping google.com	
ULST	SIZE TTL TIME STATUS
74.125.200.139	56 46 37ms
74.125.200.139	56 46 35mc
74.125.200.139	56 46 37me
74.125.200.139	50 TO JANS
74.125.200.139	50 10 JONS 56 46 26m
74 125 200 139	30 10 JOHS
74 125 200 129	
74 125 200 129	30 10 13Rs
74 125 200 120	50 10 37ns
	50 10 10ms
sent-s received=s packet-loss=	n-rtt=3588 avg-rtt=3788 max-rtt=4388

Gambar 5.55. Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Google

Pengujian terakhir pada koneksi *router mikrotik* adalah pengujian status koneksi komputer *router mikrotik* ke *website yahoo.com*. Pengujian dengan menggunakan *ping* ke *yahoo.com* mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa status koneksi jaringan komputer *router mikrotik* sudah berjalan dengan baik dan sudah terhubung ke *internet*.

Ladmin@JayaKejora] > piny yahoo.com	
	SIZE TTL TIME STORES
98.138.253.109	56 49 267ms
98.138.253.109	56 49 270ms
98.138.253.109	56 49 270ms
98.138.253.109	56 49 269ms
98.138.253.109	56 49 267ms
98.138.253.109	56 19 271ms
90.130.253.109	56 49 260ns
90.130.253.109	56 19 260ns
90.130.253.109	56 49 270ms
sent=9 received=9 packet-loss=0x	nin-rtt=267ns avg-rtt=260ns
nax-rtt=271ns	

Gambar 5.56. Uji Koneksi Router Mikrotik ke Website Yahoo

b. Uji Coba Koneksi Komputer Client

Pengujian koneksi pada komputer *client* dilakukan dengan bantuan *command prompt* yang terdapat pada komputer *client*. Pengujian yang pertama adalah pengujian koneksi jaringan dari komputer *client* ke komputer *router mikrotik*. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status koneksi komputer *client* ke komputer *router mikrotik*. Proses pengujian dilakukan dengan *ping IP Address router* 192.168.10.1 yang menjadi *gateway* bagi komputer *client*.

C:\Users\Hendrie Wijaya>ping 192.168.10.1 −t
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Keply from 192.168.10.1: bytes=32 time(Ims IIL=64
Neply IFUM 172.100.10.1. bytes-32 (IMECINS IIL-04) Reply from 192.168.10.1: bytes-32 (IMECINS IIL-64)
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TIL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Keply from 192.168.10.1: bytes=32 time(ims 11L=64 Realy from 192.168.10.1: bytes=32 time(ims 17L=64
Reply from $122.168.10.1$: bytes 32 time time into the form $122.168.10.1$: bytes 32 time time into the form
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192 168 10 1.
Packets: Sent = 9. Received = 9. Lost = $0 \langle 0 \rangle$ loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\Users\Hendrie Wijaya>

Gambar 5.57. Uji Koneksi Komputer *Client* ke *Komputer Router*

Selanjutnya adalah proses pengujian status koneksi komputer client ke *IP Address modem speedy* dengan tujuan untuk mengetahui koneksi komputer *client* ke *modem speedy* yang melewati *router* sebagai *gateway komputer client* dengan melakukan *ping* ke *IP Address* 192.168.1.1 yang menjadi *IP modem speedy*.

C:\Users\Hendrie Wijaya≻ping 192.168.1.1 -t
Pinging 192 168 1 1 with 32 butes of data:
Reply from $192.168.1.1$: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms ITL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms ITL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 9, Received = 9, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Ums, Maximum = Ums, Average = Ums
Control-C
C:\USers\Hendrie wijaya/

Gambar 5.58. Uji Koneksi Komputer Client ke Modem Speedy

Pengujian yang berikutnya adalah pengujian koneksi komputer *client* ke *IP Domain Name Server (DNS)* untuk mengetahui status koneksi komputer *client* ke *DNS* 203.130.193.74 dan 202.134.0.155 dengan melakukan *ping* pada *IP DNS*.

C:\Users\Hendrie Wijaya>ping 203.130.193.74 -t
Pinging 203.130.193.74 with 32 bytes of data:
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=44ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=45ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=42ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=43ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=45ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=45ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=42ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=44ms TTL=246
Reply from 203.130.193.74: bytes=32 time=45ms TTL=246
Ping statistics for 203.130.193.74:
Packets: Sent = 9, Received = 9, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 42ms, Maximum = 45ms, Average = 43ms
Control-C
^C
C:\Users\Hendrie Wijaya>_

Gambar 5.59. Uji koneksi Komputer Client ke DNS1

C:\Users\Hendrie Wijaya>ping 202.134.0.155 -t
Pinging 202.134.0.155 with 32 bytes of data: Reply from 202.134.0.155: bytes=32 time=49mm TTL=112 Reply from 202.134.0.155: bytes=32 time=49mm TTL=112 Reply from 202.134.0.155: bytes=32 time=50mm TTL=112 Reply from 202.134.0.155: bytes=32 time=90mm TTL=112 Reply from 202.134.0.155: bytes=32 time=40mm TTL=112 Reply from 202.134.0.155: bytes=32 time=50mm TTL=112 Reply from 202.134.0.155: bytes=32 time=50mm TTL=112
Ping statistics for 202.134.0.155: Packets: Sent = 9, Received = 9, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 48ms, Maximum = 90ms, Average = 53ms Control-C CC C:VUsers\Hendrie Wijaya)

Gambar 5.60. Uji Koneksi Komputer Client ke DNS2

Selanjutnya akan dilakukan pengujian koneksi komputer *client* ke *website google* dengan tujuan untuk mengetahui status koneksi komputer *client* ke *internet* dengan melakukan *ping* ke *website google.com*.

Callennelle duie Hideuslaise escale es 4
c. losers menurie wijaga/ping googie.com -t
Pinging google.com [173.194.117.33] with 32 bytes of data:
Reply from 173.194.117.33: bytes=32 time=40ms TTL=53
Reply from 173.194.117.33: bytes=32 time=41ms TTL=53
Renly from 173,194,117,33: butes=32 time=42ms TTL=53
Reply from 173 194 117 33: bytes = 32 fime = 39ms TTL = 53
$R_{\rm e}$ provide the state of
Reply From 173.177.117.33. $Bytes -32 time - rems IIL - 33$
Reply from 173.174.117.33: Dytes=32 time=41ms 11L=53
Reply from 173.194.117.33: bytes=32 time=42ms IIL=53
Reply from 123.194.112.33: bytes=32 time=39ms IIL=53
Reply from 173.194.117.33: bytes=32 time=41ms TTL=53
Ping statistics for 173.194.117.33:
Packets: Sent = 9. Received = 9. Lost = Ω (Ω / loss).
Approximate wound twin times in milli-seconds:
$\frac{1}{100} \frac{1}{100} \frac{1}$
f_{11} f_{10} f
C:\Users\Hendrie Wijaya>

Gambar 5.61. Uji Koneksi Komputer *Client* ke *Website Google*

Untuk memastikan koneksi komputer *client* ke *internet*, maka dilakukan pengujjian status koneksi ke *website* yang lain dengan melakukan *ping* ke *website* yahoo.com.

On the super the day to the descent of the second
c. Users (nenurie wijaya/ping yanou.com -t
Pinging yahoo.com [206.190.36.45] with 32 bytes of data:
Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=246ms TTL=48
Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=246ms TTL=48
Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=243ms TTL=48
Renly from 206.190.36.45: https=32 time=249ms TTL=48
Reply from 206 190 36 45: https://www.second.com/
Reply from 206 190 36 45: but es = 32 fine = $250ms$ TTL=48
Reply from 206 190.36.45. bytes =22 time $232ms$ TTL=48
$R_{\rm AV}$ = 100 200 170.30 130 390 3-32 time = 21303 111 - 10
$R_{\rm ac}$
vehið 1. Low 200.119.20.42. values 232 (100-2440) 110-40
Ping statistics for 206.190.36.45:
Packets: Sent = 9, Received = 9, Lost = 0 (0% loss),
Hpproximate round trip times in milli-seconds:
_ Minimum = 243ms, Maximum = 251ms, Average = 246ms
Control-C
^C
C:\Users\Hendrie Wijaya>

Gambar 5.62. Uji Koneksi Komputer Client ke Website Yahoo

9.7.2 Uji Coba Browsing Komputer Client

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian uji coba *browsing* pada komputer *client* yang akan ditampilkan melalui *browser mozilla firefox* dengan tujuan untuk membuktikan sistem jaringan yang dirancang pada TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah sudah terkoneksi dengan jaringan *internet* melalui *router mikrotik* dan berjalan dengan baik.



Gambar 5.63. Uji Coba Browsing Komputer Client ke Google

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan uji coba *browsing* ke *website yahoo* untuk lebih meyakinkan bahwa koneksi jaringan komputer yang dirancang memang benar-benar berjalan dengan baik tanpa ada masalah atau *error*.



Gambar 5.64. Uji Coba Browsing Komputer Client ke Yahoo

5.8. Kesimpulan

Setelah keseluruhan proses penelitian dilakukan, maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut:

- Bentuk arsitektur komputer yang sudah ada belum menggunakan topologi jaringan yang baik, dikarenakan belum semua komputer terkoneksi dengan *internet*.
- b. Pada arsitektur komputer yang baru, semua komputer sudah terkoneksi dengan jaringan *internet* sehingga proses bisnis pada TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah dapat berjalan dengan lebih baik.
- c. Perangkat dan peralatan yang digunakan seperti PC Server/Router, Notebook/Client, Switch Hub, Konektor RJ45, Kabel UTP, Tang Crimping, Kabel Duct, dan LAN Tester.
- d. Pengaturan atau konfigurasi yang dilakukan antara lain pengaturan *IP Address*, pembagian *Bandwidth* serta pengaturan pada *Radio Wireless*.
- e. Hasil akhir dari penelitian ini adalah tersedianya jaringan *internet*, adanya pembagian *bandwidth*, serta tersedianya jaringan *HotSpot* di TB. Jaya Kejora Pangkalanbaru Bangka Tengah.

5.9. Saran

Untuk pengembangan jaringan ini, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan agar jaringan ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan berbagai fitur keamanan sehingga keamanan pada jaringan dapat terjaga.
- b. Diperlukan sosialisasi yang baik kepada pelanggan akan hadirnya fasilitas *free HotSpot* sehingga setiap pelanggan dapat mengetahui dan menggunakan fasilitas *free HotSpot* tersebut.